

Инструкция по настройке программы ПРИНТМАРКИ РУ для формирования динамического клиентского токена (clienttoken) при обращении к методам api СУЗ-Облако.


Дата 25.06.2021

Данная инструкция для ПО ПРИНТМАРКИ РУ для релиза 1.2.030 и выше.


1. Получение уникального идентификатора соединения (внешнего подключения - omsConnection) посредством пользовательского интерфейса СУЗ

1.1 Вам необходимо авторизоваться в СУЗ-Облако.

После авторизации в ФГИС МТ под пользователем с ролью «Администратор» необходимо в левом верхнем углу нажать на кнопку  и в контекстном меню выбрать значение «Станция управления заказами».



1.2 После успешной авторизации в СУЗ вам необходимо перейти в раздел «Устройства» (кнопка расположена в боковом меню слева).



1.3 Перейдя в раздел «Устройства», вы сможете увидеть весь список клиентских устройств участника. Для зарегистрированных устройств уникальный идентификатор соединения (внешнего подключения - omsConnection) отображается в столбце «Идентификатор соединения» (у каждого устройства он разный), который необходимо использовать при запросе динамического клиентского токена (clientToken) .

Устройства

Администратор
600002616

Устройства

Внешние подключения

+ Создать устройство

OMS ID: 89c46123-d980-45ea-b77f-61f5671e733e [Вид](#)

Имя	Тип	Токен	Оставшееся время действия токена	Идентификатор соединения	Режим отправки
Тестовое устройство	АСУ ТП	f3d42496-4ed7-40f4-a63b-b7df202df162	Статичный токен	8123a633-4c3c-4edc-a912-d57e8aa215c8	Автоматически
Тестовое устройство 2	АСУ ТП	2507c4b2-48f0-4165-97f5-78ca6818b5a2	Статичный токен	c4e123d5-c11c-4d4e-8984-a48a60a17792	Автоматически

1.4 Для добавления нового устройства необходимо нажать на кнопку «+ Создать устройство» в левом верхнем углу экрана.



1.5 Уникальный идентификатор соединения (внешнего подключения - omsConnection), который используется для получения динамического клиентского токена посредством методов единой аутентификации (см. раздел 3), генерируется автоматически (после создания устройства). В поле «Тип» необходимо выбрать значение «АСУ ТП». В поле «Режим отправки отчетов» необходимо выбрать значение «Автоматический». Наименование указывается произвольно.

1.6 После заполнения формы нового устройства – необходимо нажать на кнопку «Создать». Созданное устройство отобразится в списке клиентских устройств.



2. Настройка параметров обмена с СУЗ в программе ПРИНТМАРКИ

2.1 После получения OMS ID и идентификатора соединения в ФГИС МТ необходимо заполнить соответствующие поля на форме Настройка:

2.2 Нажать кнопку Тест. Выбрать сертификат ключа электронной подписи. Сформируется динамический токен, заполниться поле Токен новым значением. Токен действует 10 часов.